


MANUAL CONFIGURACION DE CUENTAS DE CORREO OUTLOOK


Primer Paso

Seleccionar del Menú Principal "**Herramientas**", luego ir a la opción "**Cuentas**"




Segundo Paso

Aparece la ventana "**Cuentas de Internet**", seleccionar la opción "**Agrega nueva cuenta**"



Tercer Paso



Seleccione POP3

Cuarto Paso

Aparece la ventana “**Asistente para la conexión a Internet**”, debe llenar todos los datos:

Cuentas de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Servidor de correo entrante (POP3):

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)

Probar configuración

Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red)

Su Nombre = "Juan Perez"

Dirección de correo electrónico = La dirección completa, incluyendo el @midominio.com

Servidor entrante = mail. midominio.com

Servidor saliente = mail. midominio.com

Nombre de usuario = La dirección completa, incluyendo el @midominio.com

Contraseña = Su password


Donde **midominio.com** debe reemplazarse por el nombre de su sitio web.

Ej. **mail.dominio.com**, en el caso de *khainata* el servidor sería mail.khainata.com

Quinto Paso

Presione el Botón **MAS CONFIGURACIONES**

Sexto Paso



Por último ir a la pestaña de “**Servidor de Salida**” y activar la opción “**Mi servidor requiere autenticación**”, ir a la parte inferior de la ventana y “**Aplicar**”, luego “**Aceptar**”. La cuenta de correo ya se encuentra lista para ser utilizada.