


MANUAL CONFIGURACION DE CUENTAS DE CORREO OUTLOOK


Primer Paso

Seleccionar del Menú Principal "**Herramientas**", luego ir a la opción "**Cuentas**"




Segundo Paso

Aparece la ventana "**Cuentas de Internet**", seleccionar la opción "**Agrega nueva cuenta**"



Tercer Paso



Seleccione **POP3**

Cuarto Paso

Aparece la ventana “**Asistente para la conexión a Internet**”, debe llenar todos los datos:

Cuentas de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Servidor de correo entrante (POP3):

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)

Probar configuración

Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red)

Su Nombre = "Juan Perez"

Dirección de correo electrónico = La dirección completa, incluyendo el @midominio.com

Servidor entrante = mail.midominio.com

Servidor saliente = mail.midominio.com

Nombre de usuario = La dirección completa, incluyendo el @midominio.com

Contraseña = Su password


Donde **midominio.com** debe reemplazarse por el nombre de su sitio web.

Ej. **mail.dominio.com**, en el caso de *khainata* el servidor sería mail.khainata.com

Quinto Paso

Presione el Botón **MAS CONFIGURACIONES**

Sexto Paso



Por último ir a la pestaña de "**Servidor de Salida**" y activar la opción "**Mi servidor requiere autenticación**", ir a la parte inferior de la ventana y "**Aplicar**", luego "**Aceptar**". La cuenta de correo ya se encuentra lista para ser utilizada.

Séptimo Paso:

Por último ir a la pestaña de "**Avanzadas**" y verificar que el puerto de entrada POP3 es el **110**
Que el puerto de Salida SMTP es el **25**
Y que ninguna de las opciones de **SSL** esta activas.

Configuración de correo electrónico de Internet ✕

General Servidor de salida Conexión **Avanzadas**

Números de puerto del servidor _____

Servidor de entrada (POP3): Usar predeterminados

Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)

Servidor de salida (SMTP):

Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)

Tiempo de espera del servidor _____

Corto Largo 1 minuto

Entrega _____

Dejar una copia de los mensajes en el servidor

Quitar del servidor después días

Quitar del servidor al eliminar de 'Elementos eliminados'